

■GUI-GUI-EA-03 仕様書■

【LOT_KOTEI】

このEAはレバレッジにて資金管理(口座残高にてロット数を決める)を致しますが、固定ロットで稼働したい場合は『true』にして下さい。

【Leverage】

(口座残高) ÷ (1万通貨) × 【Leverage】にてロット数を判断しております。

【Lots】

パラメータ『LOT_KOTEI』が true の場合の固定ロット数です。1万通貨で 0.1 です。

【MaxLots】

マーチングール

【Stop】

ストップ値です。実際に注文として出しませんが、内部で計算してこの値 pips の含み損で損切りします。

【Limit】

リミット値です。実際に注文として出しませんが、内部で計算してこの値 pips の含み益で決済します。

【FakeStop】

偽のストップの値です。「Stop」より大きい数値にして下さい。
ストップ狩り対策です。

【FakeLimit】

偽のリミット値です。「Limit」より大きい数値にして下さい。

【SlipPage】

許容スリッページ値です。

【TrailingStop】

トレーリングストップ設定です。ポジション保有中の最大含み益より『TrailingStop』 pips 下にストップロス注文を変更していきます。

【MAShort_Period】

移動平均線の期間です。

【MALong_Period】

移動平均線の期間です。

【BBperiod】

ボリンジャーバンドの期間です。

【BBdeviation】

ボリンジャーバンドの標準偏差 (α) です。

【BAIBAI】

前回のエントリーで負けた場合、そのエントリーのロット数よりこの数値を掛けたロット数でエントリーします。1にすれば影響は無しです。

【JISA】

サーバータイムとの時差です。トレードの時間指定を行う際に日本時間で行いたい場合は入力して下さい。マイナス数値も可能です。

サーバータイムでのトレード時間指定を希望の方は0にして下さい。

【TRADESTART】

トレードの時間指定を行う場合の始まりの時間です。0~23をご記入下さい。

【TRADEEND】

トレードの時間指定を行う場合の終わりの時間です。0~23をご記入下さい。

また、時間指定を行わずにすべての時間でエントリー可能にするには

『TRADESTART』に0 『TRADEEND』に24と入力して下さい。

【SendMails】

エントリーの際にメール機能を使用する場合は true と設定して下さい。

【ECN_Mode】

ECN 仕様で稼動する場合は true に設定して下さい。

【MAGICNUM】

マジックナンバーです。他の EA を同時に使用する際はこのマジックナンバーを他の EA と異なるものにして下さい。

■エントリールール■

【MAPeriod1】 > 【MAPeriod2】

【MAPeriod1】 の移動平均線が 【MAPeriod2】 よりも上にある時 UP トレンドと定義。

【MAPeriod1】 < 【MAPeriod2】

【MAPeriod1】 の移動平均線が 【MAPeriod2】 よりも下にある時 DOWN トレンドと定義。

UP トレンド中にボリンジャーバンド(期間は BBperiod)の一『BBdeviation』の値より下に価格があれば買いエントリー。

DOWm トレンド中にボリンジャーバンド(期間は BBperiod)の+『BBdeviation』の値より上に価格があれば売りエントリー。

エントリーの際に前回エントリーで負けていればそのエントリー時のロット数 × 【BAIBAI】のロット数でエントリーします。連續で負ければどんどんロット数が増えていきます。ですから通常のエントリーの限界値はブローカーの最大許容ロット数の 3/1 にしています。

これには理由があり、デフォルトの設定では最大連敗が過去のバックテストでできる期間でも 3 回だからです。

他にもある良いパラメータがあるかもしれません。

【BAIBAI】の数値はあまり大きくない方が良いでしょう。大きくても「3」程度にしておいた方が良いと思います。